

# Windows®8

## docomo Wi-Fi 自動ログイン機能設定

\*Windowsは米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

\*Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

### docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。




① [デスクトップ] をクリックします。




② 画面右上にマウスを移動し右側からメニューが表示されますので [設定] をクリックします。




③ [コントロールパネル] をクリックします。




④ [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。




⑤ [アダプターの設定の変更] をクリックします。




⑥ [Wi-Fi] をクリックし、マウスの右を押し、表示したメニューから [プロパティ] を選択します。




⑦ [インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] にチェックを入れ [プロパティ] を選択します。



⑧ [IPアドレスを自動的に取得する] を選択し、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択します。




⑨ [代替の構成] を選択し [自動プライベート IPアドレス] を選択します。 [OK] をクリックします。




⑩ Wi-Fiのプロパティ画面に戻るので [閉じる] をクリックします。



⑪ ネットワークと共有センターの [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。



⑫ [ワイヤレス ネットワークに手動で接続します] をクリックし [次へ] をクリックします。




⑬ 赤枠の設定を行い [次へ] をクリックします。


- ネットワーク名：  
「0001docomo」を入力
- セキュリティの種類：  
[WPA2-エンタープライズ]を選択
- [ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する] にチェックを入れる



⑭ [接続の設定を変更します] をクリックします。




⑮ これまでに設定した内容が表示されます。  
[このネットワークに接続した状態で別のワイヤレス ネットワークを探す] のチェックを外します。




⑯ [セキュリティ] を選択し、赤枠の設定を行い [設定] をクリックします。

- セキュリティの種類：  
[WPA2-エンタープライズ] を選択
- 暗号化の種類：[AES] を選択
- ネットワークの認証方法の選択：  
[Microsoft:保護されたEAP (PEAP) ] を選択
- [ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する] にチェックを入れる



⑰ 赤枠の設定を行い[構成] をクリックします。


- [証明書を証明してサーバーのIDを検証する] にチェックを入れる
- 信頼されたルート証明機関から [VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5] にチェックを入れる
- 認証方法を選択するで [セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAP v2) ] を選択
- [高速再接続を有効にする] のチェックを外す




- ⑱ [Windowsのログオン名とパスワード (およびドメインがある場合はドメイン) を自動的に使う] のチェックを外します。  
[OK] をクリックします。



- ⑲ [OK] をクリックします。



- ⑳ [詳細設定] をクリックします。



- ㉑ 以下の設定値を入力します。  
[認証モードを指定する] にチェックを入れる  
[ユーザー認証] を選択し [資格情報の保存]  
をクリックします。


- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力

### docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

ユーザIDのあとに「-spmode@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。  
例: (docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo

### docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様


ユーザIDのあとに「-mopera@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。  
例: (docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo



② 資格情報を入力後、設定が終わりましたら、[OK] をクリックします。



③ [OK] をクリックします。



④ [OK] をクリックします。



⑤ docomo Wi-Fiエリア内に入ると、自動的に接続・ログインを開始します。ログインが完了するとタスクバーのネットワーク接続アイコンが図のようになります。



⑥ WEBブラウザやメールなどのアプリケーションをすぐにご利用できます。以上の設定をすると、次回からパソコンの電源、および無線LANのスイッチを入れた状態でdocomo Wi-Fiエリアに入り、無線の接続が完了すると自動的にログインします。