


STEP1


1. [スタート]-[Mail](または[メール])をクリックします



※スタートメニューに[Mail]([メール])がない場合

スタートメニュー左側のリストから[Mail]([メール])をクリックします


2.メールの初期画面で[アカウントの追加]をクリックします



※[受信トレイ]が表示された場合は [こちら](#)

STEP2

1.[アカウントの追加]-[詳細設定]をクリックします



2. [詳細設定]-[インターネット メール]をクリックします



STEP3

1.[インターネット メール アカウント]画面で以下の表を参照して各項目を設定し、[サインイン]をクリックします

メール アドレス	ドコモnetマイページに登録したメールアドレス
ユーザー名	(xxxxx@docomonet.jp)
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード
アカウント名	受信トレイなどに表示されるアカウント名
この名前を使用してメッセージを送信	メール送信者として表示したい名前
受信メール サーバー	pop.ocn.ne.jp
アカウントの種類	[IMAP4]を選択
メールの送信(SMTP)サーバー	smtp.ocn.ne.jp
送信サーバーには、認証が必要です	チェックします
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
受信メールには SSL が必要	
送信メールには SSL が必要	

STEP4

1.[すべて完了しました]と表示されたら[完了]をクリックします




2.[受信トレイ]左下の[設定]をクリックし、
[設定]メニューの[アカウントの管理]をクリックします



STEP5

1.[アカウントの管理]画面で
新規設定したアカウントをクリックします




2.[~ アカウントの設定]画面
-[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします



STEP6

1.[~ の同期設定]画面で以下の表を参照して
各項目を設定し、[完了]をクリックします



新しいメールを
ダウンロードする頻度

新着メールを確認する頻度を選択

ダウンロードする
メールの期間

受信したメールを
受信トレイに表示させる期間を選択
※指定期間を過ぎたメールは、
メールサーバーからは削除されませんが、
メールアプリ上では非表示になります

STEP7

1.[~ アカウントの設定]画面で[保存]をクリックします



以上で設定完了です

STEP1

[受信トレイ]が表示された場合

1.左側の[アカウント]をクリックします



2.[アカウントの管理]-[アカウントの追加]をクリックし
STEP2へ進んでください

