

macOS

docomo Wi-Fi 自動ログイン機能設定

docomo Wi-Fi 接続手順

ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi接続情報」等にてご確認ください。

※本設定はdocomo Wi-Fiスポット内で行ってください。



① [アップルメニュー] → [システム環境設定] をクリックします。




② [ネットワーク] をクリックします。



③ [Wi-Fi] を選択、[Wi-Fiをオンにする] をクリックします。



④ [詳細...] をクリックします。



⑤ [Wi-Fi] をクリックし [+] をクリックします。



⑥ 表のとおり設定を行い [OK] をクリックします。

- ネットワーク名：「0001docomo」を入力
- セキュリティ：「WPA2エンタープライズ」を選択
- モード：「自動」を選択
- ユーザ名：docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード： docomo Wi-Fiのパスワードを入力

docomo Wi-Fi(SPモード)ご利用のお客様


ユーザIDのあとに「-spmode@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。
例：(docomo Wi-FiユーザID) -spmode@docomo

docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様

ユーザIDのあとに「-mopera@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。
例：(docomo Wi-FiユーザID) -mopera@docomo

docomo Wi-Fi月額300円プランご利用のお客様

ユーザIDのあとに「@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。
例：(docomo Wi-FiユーザID) @docomo



⑦ [使ったことのあるネットワーク:] の一覧に⑥で設定したネットワーク名が表示されているのを確認し、[OK] をクリックします。



⑧ [適用] をクリックすると、状況が [接続済み] となり、インターネットに接続可能です。

*Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

*「mac」「macOS」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。