

STEP1

- [Gmail] アイコンをタップし、起動します。



STEP2


- 左上の [メニュー] をタップします。



- [ようこそ] 画面が表示されましたら、[スキップ] をタップし、STEP5にお進みください。

STEP3

- ユーザー名の右側の [▼下矢印] をタップします。




STEP4

- [アカウントを追加] をタップします。




STEP5

- [メールアドレスを追加] をタップします。



STEP6

- [その他] をタップします。



STEP7

● [メールアドレスを入力] にドコモnetマイページに登録したメールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。



STEP8

● [個人用 (IMAP)] をタップします。



STEP9

● [パスワード] にドコモnetマイページに登録したメールパスワードを入力し、[次へ] をタップします。



STEP10

● 以下の情報を入力し、[次へ] をタップします。

- ・ユーザー名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード:ドコモnetマイページに登録したメールパスワード
- ・サーバー:「imap.ocn.ne.jp」



STEP11

- 以下の情報を入力し、[次へ]をタップします。
- ・ログインが必要: オンにする
 - ・ユーザー名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス
(xxxxxx@docomonet.jp)
 - ・パスワード:ドコモnetマイページに登録したメールパスワード
 - ・SMTPサーバー:「smtp.ocn.ne.jp」



送信サーバーの設定

ログインが必要

☒

ユーザー名

xxxxxx@docomonet.jp

パスワード

.....




SMTP サーバー

smtp.ocn.ne.jp

次へ

STEP12

●必要に応じて同期設定を行い、[次へ]をタップします。



アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎

▼

☒

メールの着信を知らせる

☒

このアカウントからメールを同期する

☒

Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする

次へ

STEP13

●以下を入力して[次へ]をタップし、設定完了です。

- ・アカウント名:メールアプリのアカウント一覧に表示される名前
- ・名前:送信されたメールに差出人として表示する名前



アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)

ドコモnetメール

名前

ドコモひかり

送信メールに表示されます

次へ