


## STEP1

- [Gmail] アイコンをタップし、起動します。



## STEP2

- 左上の [メニュー] をタップします。



- [ようこそ] 画面が表示されましたら、[スキップ] をタップし、STEP5にお進みください。

## STEP3

- ユーザー名の右側の [▼下矢印] をタップします。




## STEP4

- [アカウントを追加] をタップします。




## STEP5

- [メールアドレスを追加] をタップします。



## STEP6

- [その他] をタップします。



## STEP7

● [メールアドレスを入力] にドコモnetマイページに登録したメールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。




## STEP8

● [個人用 (IMAP)] をタップします。



## STEP9

● [パスワード] にドコモnetマイページに登録したメールパスワードを入力し、[次へ] をタップします。



## STEP10

● 以下の情報を入力し、[次へ] をタップします。

- ・ユーザー名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード:ドコモnetマイページに登録したメールパスワード
- ・サーバー:「imap.ocn.ne.jp」



## STEP11

●以下の情報を入力し、[次へ]をタップします。

- ・ログインが必要: オンにする
- ・ユーザー名: ドコモnetマイページに登録したメールアドレス  
(xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード: ドコモnetマイページに登録したメールパスワード
- ・SMTPサーバー: 「smtp.ocn.ne.jp」

送信サーバーの設定

ログインが必要 ☒

ユーザー名  
xxxxx@docomonet.jp

パスワード  
.....

SMTPサーバー  
smtp.ocn.ne.jp

次へ

## STEP12

●必要に応じて同期設定を行い、[次へ]をタップします。

アカウントのオプション

同期頻度:  
15分毎

☒ メール着信を知らせる

☒ このアカウントからメールを同期する

次へ

## STEP13

●以下を入力して[次へ]をタップし、設定完了です。

- ・アカウント名: メールアプリのアカウント一覧に表示される名前
- ・名前: 送信されたメールに差出人として表示する名前

アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)  
ドコモnetメール

名前  
ドコモひかり

送信メールに表示されます

次へ