

STEP1

- [設定] をタップします。



STEP2

- [メール] をタップします。



STEP3

- [アカウントを追加] をタップします。



STEP4

- [その他] をタップします。



STEP5

- [メールアカウントを追加] をタップします。



STEP6

- 以下の情報を入力し、[次へ] をタップします。

- ・名前: メール送信時に送信者として相手に通知される名前
- ・メール: ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード: ドコモnetマイページに登録したメールパスワード
- ・説明: 受信トレイやアカウントの一覧に表示されるアカウント名



STEP7

- [IMAP]を選択します。
以下の情報を入力し、[次へ]をタップします。

受信メールサーバ

- ・ホスト名:「imap.ocn.ne.jp」
- ・ユーザ名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス
(xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード:ドコモnetマイページに登録したメールパスワード

送信メールサーバ

- ・ホスト名:smtp.ocn.ne.jp
- ・ユーザ名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス
(xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード:ドコモnetマイページに登録したメールパスワード

STEP8

- [保存]をタップします。

STEP9

- 追加したアカウントをタップします。

STEP10

- [アカウント]をタップします。

STEP11

- [SMTP] をタップします。

キャンセル	アカウント	完了
IMAPアカウント情報		
名前	ドコモひかり	
メール	xxxxx@docomonet.jp	>
説明	Docomonet	
受信メールサーバ		
ホスト名	imap.ocn.ne.jp	
ユーザ名	xxxxx@docomonet.jp	
パスワード	●●●●●●●●	
送信メールサーバ		
SMTP	smtp.ocn.ne.jp	>
詳細 >		

STEP12

- [プライマリサーバ]の [smtp.ocn.ne.jp] をタップします。

< アカウント	SMTP
プライマリサーバ	
smtp.ocn.ne.jp	オン >
ほかのSMTPサーバ	
サーバを追加... >	
*メール*は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。	

STEP13

- 以下の情報を入力します。
[完了] をタップして完了です。

- ・サーバ: オンにする
- ・ホスト名: 「smtp.ocn.ne.jp」
- ・ユーザ名: ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード: ドコモnetマイページに登録したメールパスワード
- ・SSLを使用: 「オンにする」
- ・認証: 「パスワード」
- ・サーバポート: 「465」

キャンセル	smtp.ocn.ne.jp	完了
サーバ <input checked="" type="checkbox"/>		
送信メールサーバ		
ホスト名	smtp.ocn.ne.jp	
ユーザ名	xxxxx@docomonet.jp	
パスワード	●●●●●●●●	
SSLを使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
認証	パスワード >	
サーバポート	465	