

# ■ メール設定 iOS16/iPadOS16

## STEP1

1.ホーム画面で[設定]をタップします



2. [設定]-[メール]をタップします



※iPadOSの場合

画面左側の[設定]欄を下にスクロールし、  
[メール]をタップします



## STEP2

1.[メール]-[アカウント]をタップします



※iPadOSの場合

画面右側に表示される[メール]-[アカウント]をタップします



## STEP3

1.[アカウント]画面-[アカウントを追加]をタップします



2.[アカウントを追加]画面-[その他]をタップします



3.[メールアカウントを追加]をタップします



## STEP4

1.[新規アカウント]画面で以下の表を参照して  
各項目を設定し、[次へ]をタップします



名前	メール送信者として表示したい名前
メール	ドコモnetマイページに登録した メールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード
説明	受信トレイなどに表示されるアカウント名

2.更新された画面で [POP]をタップします



## STEP5

1.以下の表を参照して各項目を設定し、[保存]をタップします



	受信メールサーバ	送信メールサーバ
ホスト名	pop.ocn.ne.jp	smtp.ocn.ne.jp
ユーザ名	ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)	
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード	

## STEP6

1.[アカウント]画面で新しく作成したアカウントをタップします



2.アカウント情報の画面で [送信メールサーバ]の[SMTP]をタップします



3.[SMTP]画面[プライマリサーバ] - [smtp.ocn.ne.jp]をタップします



## STEP7

1.プライマリサーバの設定画面で以下の表を参照して各項目を設定し、[完了]をタップします



サーバ	オンにする
ホスト名	smtp.ocn.ne.jp
ユーザ名	ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード
SSLを使用	オンにする
認証	[パスワード]を選択
サーバポート	465

## STEP8

1.[検証中]と表示されますので、そのままお待ちください  
※画面が変わるまで数十分ほどかかることがあります



※[検証中]から画面が進まない場合

[設定]アプリを一度終了し、再起動をします  
再起動後はSTEP7までの設定が正しく完了しているか確認してください

問題なければ、次のSTEPへ進めます

問題がある場合は、設定をやり直してください

## STEP9

1.[SMTP]画面左上のアカウント名をタップします



2.アカウント情報の画面[詳細]をタップします



## STEP10

1.[詳細]画面が表示されます

以下の表を参照して各項目を設定し、画面左上のアカウント名をタップします



SSLを使用	オンにする
認証	[パスワード]を選択
サーバから削除	Webメールや他端末でも同じメールを受信する場合は[しない]を選択
サーバポート	995

## STEP11

1.アカウント情報の画面で画面右上の[完了]をタップします



以上で設定完了です