

# ■ メール設定 (Outlook 2013)


## STEP1

1. インターネットに接続した状態でOutlookを起動します

2. [Outlook 2013へようこそ]画面で  
[次へ]をクリックします




3. [電子メール アカウント]画面で  
[はい]を選択し  
[次へ]をクリックします



## STEP2

1. [自動アカウント セットアップ]画面で  
[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し  
[次へ]をクリックします



2. [サービスの選択]画面で  
[POPまたはIMAP]を選択し[次へ]をクリックします



## STEP3

1. [インターネット電子メール設定]画面で各情報を入力します

### ① ユーザ情報


- ・名前: 送信されたメールに差出人として表示する名前
- ・電子メールアドレス: ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)

### ② サーバー情報

- ・アカウントの種類: [POP3]
- ・受信メールサーバー: 「pop.ocn.ne.jp」
- ・送信メールサーバー: 「smtp.ocn.ne.jp」

### ③ メールサーバーへのログイン情報


- ・アカウント名: ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード: ドコモnetマイページに登録したパスワード



2. [詳細設定] をクリックします

## STEP4

1. 表示された画面で[送信サーバー]タブをクリックします  
2. [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ  
[受信メールサーバと同じ設定を使用する] を選択します




3. [詳細設定] タブをクリックします  
4. [詳細設定] 画面で以下設定を行います

### ■ 受信サーバー


- ・(POP3) : 「995」
- ・[このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要] にチェック

### ■ 送信サーバー

- ・(SMTP) : 「465」
- ・使用する暗号化接続の種類: 「SSL」を選択



5. [OK] をクリックします  
6. [アカウント追加]画面で [次へ] をクリックします  
7. [アカウント追加]画面で  
[完了]をクリックします



以上で設定完了です