



ここでは、Macにインストールされているメールの設定を行う方法をご案内いたします。
(下記の画面は、OS 10.13.5 のものです。)

1. Mail を起動して、メニューのファイル「アカウントを追加」から「その他のアカウントを追加」を選択します。



2. メールアカウントを追加画面で、以下のように設定します。




- ・「名前」欄に名前を入力します。(メール送信先に送信者名として表示されます)
- ・「メールアドレス」欄にドコモメールアドレスを入力します。
- ・「パスワード」欄に d アカウントのパスワード、または IMAP 専用パスワードを入力します。
 - ※IMAP 専用パスワード発行済みの場合は、IMAP 専用パスワードを入力する必要があります。
- ・「サインイン」を選択します。

エラーが表示される場合は、インターネットに接続されていない、または設定内容が正しくない可能性があります。接続環境や設定内容をご確認ください。

※d アカウントの ID をメールアドレスから変更されている場合には、上記設定のみではエラーとなります。引き続き「3」以降の手順を設定してください。

3. dアカウントがメールアドレスと異なる場合の設定

「アカウント名またはパスワードを確認できません」と赤字で表示されています。
以下の項目について空欄の入力、記載済みの箇所については内容の確認をしてください。



- ・「メールアドレス」欄にドコモメールアドレスを入力します。
- ・「ユーザ名」欄に d アカウントの ID を入力します。
- ・「パスワード」欄に d アカウントのパスワード、または IMAP 専用パスワードを入力します。

※IMAP 専用パスワード発行済みの場合は、IMAP 専用パスワードを入力する必要があります。

- ・「アカウントの種類」欄に「IMAP」を設定します。
- ・「受信用メールサーバ」欄に「imap.spmode.ne.jp」と入力します。
- ・「送信用メールサーバ」欄に「smtp.spmode.ne.jp」と入力します。
- ・「サインイン」を選択します。

エラーが表示される場合は、インターネットに接続されていない、または設定内容が正しくない可能性があります。接続環境や設定内容をご確認ください。

※画面イメージは米国 Apple Inc.の製品のものです。