


ここでは、Gmail アプリでの設定を行う方法をご案内いたします。
(下記の画面は、バージョン 5.4.97372923 のものです。)

1. Gmail アプリを起動し、左上のメニューボタンを選択します。



2. 表示されたメニューを一番下までスクロールし、「設定」を選択します。



3. 設定画面で「アカウントを追加」をタップします。



4. メールのセットアップ画面で「個人 (IMAP または POP)」を選択し、「次へ」をタップします。



5. メールアドレスの追加画面でメールアドレスを入力し「手動セットアップ」を選択します。



6. 表示された画面で「個人用 (IMAP)」を選択し「次へ」をタップします。



7. 表示された画面で d アカウントのパスワードを入力し「次へ」をタップします。

.....

パスワードを表示する

< 次へ >

8. 受信サーバーの設定画面で以下のように設定し「次へ」をタップします。

受信サーバーの設定

ユーザー名
@docomo.ne.jp

認証
パスワード X
 パスワードを表示する

サーバー
imap.spmode.ne.jp

ポート
993

セキュリティの種類
SSL/TLS

< 次へ >

「ユーザー名」欄に d アカウントの ID を入力します。

「パスワード」欄に d アカウントのパスワードを入力します。

「サーバー」欄に「imap.spmode.ne.jp」と入力します。

「ポート」欄に「993」を入力します。(直下のセキュリティの種類を選択すると自動変更されます)

「セキュリティの種類」欄で「SSL/TLS」を選択します。

9. 送信サーバーの設定画面で以下のように設定し「次へ」をタップします。

送信サーバーの設定

SMTPサーバー
smtp.spmode.ne.jp

ポート
465

セキュリティの種類
SSL/TLS

ログインが必要

ユーザー名
.....@docomo.ne.jp

認証
パスワード X

< 次へ >

「SMTP サーバー」欄に「smtp.spmode.ne.jp」と入力します。

「ポート」欄に「465」を入力します。(直下のセキュリティの種類を選択すると自動変更されます)

「セキュリティの種類」欄で「SSL/TLS」を選択します。

「ログインが必要」にチェックをつけます。

「ユーザー名」欄に d アカウントの ID を入力します。

「パスワード」欄に d アカウントのパスワードを入力します。

10. アカウントのオプション画面で任意の設定を行い「次へ」をタップします。




1 1. 設定完了画面で以下のように設定し「次へ」をタップします。



The screenshot shows a mobile application interface for account setup. At the top, there is a blue header with a white envelope icon containing a red 'M'. Below the header, the text reads 'アカウントの設定が完了しました。' (Account setup is complete). The main area is light gray and contains two input fields. The first field is labeled 'このアカウントに名前を付ける (省略可)' (Name this account (optional)) and contains the text 'ドコモメールIMAP用アカウント'. The second field is labeled 'あなたの名前 (送信メールに表示されます)' (Your name (displayed in outgoing emails)) and contains the text 'ドコモ太郎'. At the bottom right, there is a button labeled '次へ >' (Next >). Red boxes highlight the input fields and the '次へ >' button.

「このアカウントに名前を付ける」欄に任意のアカウント名を入力します。(省略可)
「あなたの名前」欄に送信時に表示される名前を入力します。

12. 以上で設定が完了です。前画面で入力した名前でアカウントが追加されています。



※画面イメージは米国 Google 社の製品のものです。