

Android™ 4.x共通 版

docomo Wi-Fi かんたんログイン設定


ご注意

- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™4.0.4、またホーム画面はdocomo Palette UI に設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書等をご覧ください。

*「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 *Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



① ホーム画面でメニューボタンをタップします。




② [設定] → [設定] をタップします。



③ [Wi-Fi設定] をタップします。





④ 画面右上を[ON]にし [ネットワークを追加] をタップします。




⑤ 赤枠の事項を入力し、[保存]をタップします。

- ネットワークSSID : 「0000docomo」を入力
- セキュリティ設定 : [WPA/WPA2 PSK]を選択
- パスワード : WPA2キーを入力



⑥ 設定したWi-Fiネットワークが、一覧に表示されます。サービスエリアに入りdocomo Wi-Fiに接続されるとが表示されます。



*左記のように表示された場合は、電波状態、および⑤で設定したパスワードをご確認ください。

左記画面は機種によって表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書等をご確認ください。



⑦ サービスエリアにてブラウザを起動すると「ログイン画面」が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し「ログイン」をタップします。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより[spモード]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。
例:(docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo

docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様


ユーザIDを入力後プルダウンメニューより[mopera U]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。
例:(docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo



⑧ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の「Logout」をタップしてください。

※ご利用のサービスエリアによって左記画面が異なります。



ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fi から直接ログアウトすることも可能です。
(上記の画面が表示されます。)