

Android™ 6.x共通版

docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

ドコモ スマートフォン/タブレットでは、SIM認証による接続をお勧めしております。

SIM認証では端末のWi-Fi機能をONにするだけでdocomo Wi-Fiへ接続することができます。設定やユーザID /パスワードなどの入力不要です。

SIM認証による接続方法、対応機種はドコモのホームページをご確認ください。

※本マニュアルではSIM認証以外の接続方法についてご説明いたします。


ご注意

- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™6.0、またホーム画面はdocomo LIVE UX に設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はSO-02H（一部SC-05G）を使用しています。お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書等をご覧ください。

*「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 *Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



① ホーム画面でメニューをタップします。




② [設定] をタップします。




③ [Wi-Fi] をタップします。



④ Wi-FiをONにします。




⑤  をタップします。

※ [その他] と表記されている機種もあります。



⑥ [ネットワークを追加] をタップします。



「0000docomo」を入力

[WPA/WPA2 PSK] を選択



docomo Wi-FiのWPA2キーを入力


⑦ 赤枠の事項を入力し [保存] をタップします。



※上記のように表示された場合は、電波状態、および⑥で設定したパスワードをご確認ください。

上記画面は機種によって表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書等をご確認ください。

⑧ 設定したWi-Fiネットワークが一覧に表示されます。サービスエリアに入り、docomo Wi-Fiに接続されると  または  が表示されます。docomo Wi-Fiにログインしていないと [接続先はインターネットに接続されていません] と表示されます。※ [接続] と表示される機種もあります。



- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力

※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

docomo Wi-Fi (spモード) ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより [spモード] を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。

例 : (docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo

docomo Wi-Fi (mopera U) ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより [mopera U] を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。

例 : (mopera UユーザID)-mopera@docomo

⑨ ブラウザを起動すると、ログイン画面が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し、[ログイン] をタップします。※⑧のあと、自動でログイン画面が表示される機種もあります。

※ブラウザを起動してもログイン画面が表示されない場合は、Wi-Fi設定画面でインターネット非接続時もWi-Fi接続を有効にする設定を行ってください。その後、再度ブラウザの起動をお試しください。

例) [モバイルデータ切り替え] をOFF
[インターネット非接続時も有効] をON など

設定の項目名および設定方法は機種により異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。



⑩ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の「Logout」をタップしてください。

※ご利用のサービスエリアによって左記画面が異なります。

※機種により、ログイン成功後すぐに左記の画面が閉じる場合があります。



ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fi から直接ログアウトすることも可能です。（上記の画面が表示されます。）