

Windows®8

docomo Wi-Fi 自動ログイン機能設定

*Windowsは米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

*Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



① [デスクトップ] をクリックします。




② 画面右上にマウスを移動し右側からメニューが表示されますので [設定] をクリックします。




③ [コントロールパネル] をクリックします。




④ [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。




⑤ [アダプターの設定の変更] をクリックします。




⑥ [Wi-Fi] をクリックし、マウスの右を押し、表示したメニューから [プロパティ] を選択します。




⑦ [インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] にチェックを入れ [プロパティ] を選択します。



⑧ [IPアドレスを自動的に取得する] を選択し、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択します。




⑨ [代替の構成] を選択し [自動プライベート IPアドレス] を選択します。 [OK] をクリックします。




⑩ Wi-Fiのプロパティ画面に戻るので [閉じる] をクリックします。



⑪ ネットワークと共有センターの [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。



⑫ [ワイヤレス ネットワークに手動で接続します] をクリックし [次へ] をクリックします。



⑬ 赤枠の設定を行い [次へ] をクリックします。


- ネットワーク名：
「0001docomo」を入力
- セキュリティの種類：
[WPA2-エンタープライズ]を選択
- [ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する] にチェックを入れる



⑭ [接続の設定を変更します] をクリックします。




⑮ これまでに設定した内容が表示されます。
[このネットワークに接続した状態で別のワイヤレス ネットワークを探す] のチェックを外します。




⑯ [セキュリティ] を選択し、赤枠の設定を行い [設定] をクリックします。

- セキュリティの種類：
[WPA2-エンタープライズ] を選択
- 暗号化の種類：[AES] を選択
- ネットワークの認証方法の選択：
[Microsoft:保護されたEAP (PEAP)] を選択
- [ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する] にチェックを入れる




⑰ 赤枠の設定を行い[構成] をクリックします。


- [証明書を検証してサーバーのIDを検証する] にチェックを入れる
- [信頼されたルート証明機関] から [Baltimore CyberTrust Root]と [DigiCert Global Root CA] にチェックを入れる
- 認証方法を選択するで [セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAP v2)] を選択
- [高速再接続を有効にする] のチェックを外す




⑱ [Windowsのログオン名とパスワード (およびドメインがある場合はドメイン) を自動的に使う] のチェックを外します。
[OK] をクリックします。



⑲ [OK] をクリックします。



⑳ [詳細設定] をクリックします。



㉑ 以下の設定値を入力します。
[認証モードを指定する] にチェックを入れる
[ユーザー認証] を選択し [資格情報の保存]
をクリックします。


- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力

docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

ユーザIDのあとに「-spmode@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。
例: (docomo Wi-FiユーザID)-spmode@docomo

docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様


ユーザIDのあとに「-mopera@docomo」を入力してください。ユーザIDの記載は、以下になります。
例: (docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo



② 資格情報を入力後、設定が終わりましたら、[OK] をクリックします。



③ [OK] をクリックします。



④ [OK] をクリックします。



⑤ docomo Wi-Fiエリア内に入ると、自動的に接続・ログインを開始します。ログインが完了するとタスクバーのネットワーク接続アイコンが図のようになります。



⑥ WEBブラウザやメールなどのアプリケーションをすぐにご利用できます。以上の設定をすると、次回からパソコンの電源、および無線LANのスイッチを入れた状態で docomo Wi-Fiエリアに入り、無線の接続が完了すると自動的にログインします。

セキュリティの警告が表示された場合の対処方法

⑰の手順で [DigiCert Global Root CA]と[Baltimore CyberTrust Root]にチェックを入れていない場合、下記の画面が表示されます。



本接続手順に従い、あらためて設定してください。