

STEP1

- 1.インターネットに接続した状態でOutlook2010を起動します
2. [Microsoft Outlook 2010 スタートアップ]画面で
- [次へ]をクリックします

[スタートアップ]画面が表示されない時


①[ファイル]タブをクリックします

②[アカウントの追加]をクリックし

STEP2へ



3. [電子メール アカウント]画面で[はい]を選択し
- [次へ]をクリックします



STEP3

1. [インターネット電子メール設定]画面で各情報を入力します

- ①ユーザ情報
- ・名前:送信されたメールに差出人として表示する名前

・電子メールアドレス:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ②サーバー情報
- ・アカウントの種類: [IMAP]

・受信メールサーバー:「imap.ocn.ne.jp」

・送信メールサーバー:「smtp.ocn.ne.jp」
- ③メールサーバーへのログイン情報
- ・アカウント名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)

・パスワード:ドコモnetマイページに登録したパスワード

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

① ユーザー情報

名前 (N): ドコモ花子

電子メール アドレス(E): aaa@docomonet.jp

② サーバー情報

アカウントの種類(A): IMAP

受信メール サーバー(I): imap.ocn.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.ocn.ne.jp

③ メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): aaa@docomonet.jp

パスワード(P): \*\*\*\*

☒ パスワードを保存する(B)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウント設定のテスト(I)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール: すべて


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


2. [詳細設定] をクリックします

STEP2

- 1.[自動アカウント セットアップ]画面で
- [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し
- [次へ]をクリックします




2. [サービスの選択]画面で
- [インターネット電子メール]を選択し[次へ]をクリックします



STEP4

- 1.表示された画面で[送信サーバー]タブをクリックします
- 2.[送信サーバー (SMTP) は認証が必要]にチェックを入れ
- [受信メールサーバと同じ設定を使用する]を選択します




- 3.[詳細設定] タブをクリックします
- 4.[詳細設定] 画面で以下設定を行います

- 受信サーバー
- ・(IMAP) :「993」

・[このサーバーには暗号化された接続 (SSL) が必要]にチェック
- 送信サーバー
- ・(SMTP) :「465」

・使用する暗号化接続の種類:「SSL」を選択
5. [OK] をクリックします
- 6.[アカウント追加]画面で[次へ] をクリックします
- 7.[セットアップの完了]画面で
- [完了]をクリックします



以上で設定完了です

