

IMAP設定ガイド Outlook 2013


STEP1

1.インターネットに接続した状態でOutlookを起動します

2. [Outlook 2013へようこそ]画面で
[次へ]をクリックします



3. [電子メール アカウント]画面で
[はい]を選択し
[次へ]をクリックします



STEP3

1. [インターネット電子メール設定]画面で各情報を入力します

①ユーザ情報

- ・名前:送信されたメールに差出人として表示する名前
- ・電子メールアドレス:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)

②サーバー情報

- ・アカウントの種類: [IMAP]
- ・受信メールサーバー:「imap.ocn.ne.jp」
- ・送信メールサーバー:「smtp.ocn.ne.jp」

③メールサーバーへのログイン情報

- ・アカウント名:ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
- ・パスワード:ドコモnetマイページに登録したパスワード

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

① ユーザー情報

名前(Y):ドコモ花子

電子メール アドレス(E):aaa@docomonet.jp

② サーバー情報

アカウントの種類(A):IMAP

受信メール サーバー(I):imap.ocn.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q):smtp.ocn.ne.jp

③ メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):aaa@docomonet.jp

パスワード(P):*****

☒ パスワードを保存する(B)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護された/パスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

アカウント設定のテスト

アカウント設定のテスト(I)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール: すべて

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

2. [詳細設定] をクリックします

STEP2

1.[自動アカウント セットアップ]画面で
[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し
[次へ]をクリックします




2. [サービスの選択]画面で
[POPまたはIMAP]を選択し[次へ]をクリックします



STEP4

1.表示された画面で[送信サーバー]タブをクリックします

2. [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ
[受信メールサーバと同じ設定を使用する]を選択します



3. [詳細設定] タブをクリックします

4. [詳細設定] 画面で以下設定を行います

■受信サーバー

- ・(IMAP) :「993」
- ・[このサーバーには暗号化された接続 (SSL) が必要] にチェック


■送信サーバー

- ・(SMTP) :「465」
- ・使用する暗号化接続の種類:「SSL」を選択

5. [OK] をクリックします

6.[アカウント追加]画面で[次へ] をクリックします

7.[アカウント追加]画面で
[完了]をクリックします



以上で設定完了です