


Wi-Fi STATION L-01G

Windows® 10をご利用の場合

ここで説明するインストール作業を行うことで、通信設定ソフト（ドライバ）とWi-Fi STATION L-01G 設定ツールのショートカットをインストールすることができます。

- 事前にドコモのホームページからWindows10用の「L-01G通信設定ファイル（ドライバ）」をパソコンにダウンロードし、任意のフォルダに展開（解凍）してください。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/xi/com_set/driver/card/l01g/index.html
- 必ずパソコンの管理者権限（Administrator権限）を持ったユーザーアカウントでインストール作業を行ってください。
- インストール作業の前に、必ずL-01Gがパソコンから外れていることをご確認ください。

インストール方法




①インストールの実行

L-01G通信設定ファイル（ドライバ）を展開（解凍）をしたフォルダ内のL01G_Driver_for_Windows_Vx.x.xをダブルクリックします。




②ユーザーアカウント制御

「はい」をクリックします。
※ユーザーアカウント制御画面が表示されない場合は、③設定言語の選択へ進んでください。




③設定言語の選択

「日本語」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。




④使用許諾契約


「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。




⑤セットアップウィザード
「次へ」をクリックします。




⑥通信設定 (W-TCP) の設定
「通信設定(W-TCP)を最適化する。(推奨)」が
選択されていることを確認し、「次へ」をク
リックします。




⑦インストールの完了
「完了」をクリックします。
完了後、パソコンの再起動を行ってください。



⑧デバイスマネージャを開く
再起動後、L-01Gとパソコンを付属のUSB
ケーブルで接続します。
デスクトップ画面左下の[]を右クリック
し、「デバイスマネージャ」をクリック
します。


■USBテザリングがOFFの場合



ポート (COMとLPT)	docomo L01G USB Serial Port (COM〇〇)
モデム	docomo L01G Modem
ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB Composite Driver

※COMポート番号 (COM〇〇) は、ユーザやパソコンごとに異なります。

■USBテザリングがONの場合



ネットワークアダプター	docomo L01G USB NDIS Driver
ポート (COMとLPT)	docomo L01G USB Serial Port (COM〇〇)
モデム	docomo L01G Modem
ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB Composite Driver

※COMポート番号 (COM〇〇) は、ユーザやパソコンごとに異なります。

⑨通信設定ソフト (ドライバ) の確認

各デバイスをクリックして、インストールされた通信設定ソフト (ドライバ) が上記の様に表示されていることを確認します。

インストールはこれで完了です。

※「Microsoft」、「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における登録商標または商標です

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。